


GUIDA AL DOWNLOAD E ALLA CONNESSIONE DELL'APP



Cerca Proscenic APP su App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android). Oppure puoi scansionare il codice QR sulla destra per scaricare l'APP.

Passo 1:

L'unità è stata assemblata, assicurarsi che sia completamente carica e premere il pulsante di accensione per accenderla. Quindi premere il pulsante Language/Mute per passare alla lingua locale (ordine di commutazione: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo).
Nota: Il dispositivo può essere collegato a Internet quando è in carica.



Passo 2:

Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento o ripristinare il WIFI.

L'indicatore WIFI lampeggia lentamente in bianco una volta al secondo.



CONNESSIONE BLUETOOTH

Passo 1: Aprire l'applicazione, accendere il Bluetooth e il WIFI sul telefono, cercare i dispositivi vicini.



Passo 3: Collegare.



Passo 2: Seleziona una rete a cui collegare il tuo dispositivo. (Supporta solo reti WIFI 2.4G)



Passo 4: La connessione è completata, inizia ad usare il dispositivo. (L'indicatore Wi-Fi è sempre accesa in blu).



COLLEGAMENTO MANUALE

Passo 1: Seleziona la rete a cui collegare il tuo dispositivo. (Supporta solo reti WIFI 2.4G)



Passo 3: Collegare.



Passo 2: Vai su Impostazioni - Elenco WLAN per connetterti all'hotspot del dispositivo "Proscenic-XXXX".



Passo 4: La connessione è completata, inizia ad usare il dispositivo. (L'indicatore Wi-Fi è sempre accesa in blu).

